



Лист-вкладыш 3. Сторона В. Синие линии Размеры: 38–42–46 Количество деталей – 8

- ** Вам потребуется: 3,50 x 1,50 м льняного полотна с цветочным рисунком. 0,65 x 1,50 м льняного полотна белого цвета. Застежка-молния. 8 пуговиц диаметром 1,2 см. Клеевой прокладочный материал.
- Раскрой
- Выкроить из льняного полотна с цветочным рисунком:
- Правая часть переда внешнего слоя лифа – 1 деталь
- 2. Левая часть переда внешнего слоя лифа – 1 деталь
- 4. Переднее полотнище юбки 2 детали
- 5. Подборт правой части внешнего слоя переда лифа 1 деталь
- Спинка внешнего слоя лифа 2 детали
- 8. Заднее полотнище юбки 1 деталь со сгибом

Подборт левой части внешнего слоя переда лифа – 1 деталь (скопировать с детали 2)

Обтачка горловины спинки внешнего слоя лифа – 1 деталь со сгибом (скопировать с детали 6) 2 прямоугольника 25 х 140 см (для размера 38), 25 х 144 см

(для размера 42), 25 х 148 с (для размера 46) плюс прински (для оборки низа юбки) 2 прямоугольника 30 х 80 см (дразмера 38), 30 х 83 см (для рмера 42), 30 х 86 см (для размера 46) плюс припуски (для обски рукава)

2 полосы 12 х 60 см плюс при ски, срезать по диагонали од конец каждой полосы (для : вязок)

2 полосы 30 х 2 см плюс при ски (для внутренних завязок) 8 прямоугольников 5 х 2 см плк припуски (для навесных петел Выкроить из льняного полоть белого цвета:

- 3. Перед внутреннего слоя / фа-1 деталь со сгибом
- 7. Спинка внутреннего слоя / фа-2 детали


Обтачка горловины переда в треннего слоя лифа – 1 дета со сгибом (скопировать с χ тали 3)

Ж Пошив

Заложить и зафиксирова складки по плечевым срезс правой и левой частей перед внешнего слоя лифа, а такх по передним срезам правс части переда внешнего сло лифа.

Обработать узким швом впс гибку все срезы (кроме бон вого) каждой завязки. Перегну каждую завязку вдоль посер дине и приметать одну завяз к боковому срезу левой час переда внешнего слоя лиф вторую – к переднему среправой части переда внешне слоя лифа.






Обработать внутренние завязки и приколоть одну завязку к правому боковому шву внешнего слоя лифа на уровне линии талии с изнаночной стороны, вторую – к переднему срезу левой части переда внешнего слоя лифа.

Стачать подборта и обтачку горловины спинки по плечевым срезам. Обработать обтачным швом срезы горловины и бортов внешнего слоя лифа. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм от краев горловины и подбортов.

Обработать вытачки на переде и спинке внутреннего слоя лифа.

Наложить перед внутреннего слоя лифа на изнаночную сторону спинки внутреннего слоя лифа лицевой стороной вниз, соединить и стачать плечевые и боковые срезы (в левом боковом шве оставить нестачанным участок для застежки-молнии по разметке).

Обработать обтачным швом срез горловины переда внутреннего слоя лифа. Проложить отделочно-закрепляющую строчку



на расстоянии 5 мм от края горловины переда.

Притачать спинку внутреннего слоя лифа к нижнему срезу обтачки горловины спинки внешнего слоя лифа; обработать припуски шва.

Вложить внутренний слой лифа во внешний, совместить плечевые швы, сшить их несколькими стежками вручную; совместить и сметать срезы цельнокроеных рукавов, совместив соответствующие швы деталей.

Стачать каждую оборку рукава в кольцо по поперечным срезам. Обработать нижний срез каждой оборки рукава узким швом вподгибку. Присборить оборку по верхнему срезу и притачать к нижнему срезу каждого рукава. Подогнуть внутрь припуски по внутренним срезам подбортов внешних частей переда лифа и настрочить по сгибу с лицевой стороны, прокладывая строчку также по обтачке горловины

Обработать руликом навесные петли и приметать их к переднему срезу правой части переднего полотнища юбки по разметке. Стачать переднее и заднее полотнища юбки по боковым срезам (в левом боковом шве оставить нестачанным участок для застежки-молнии по разметке). Стачать части переднего полотнища юбки по средним срезам до контрольного знака с одновременным втачиванием в шов навесных петель.

Стачать детали оборки низа юбки в кольцо по боковым срезам. Обработать нижний срез оборки юбки узким швом вподгибку. Присборить оборку по верхнему срезу и притачать к нижнему срезу юбки, совмещая боковые швы деталей.

Присборить юбку по верхнему срезу и притачать к нижнему срезу внутреннего слоя лифа, совмещая боковые швы.

Притачать застежку-молнию. Обработать открытые передн

Обработать открытые передние срезы частей переднего полотнища юбки узким швом вподгибку. Пришить пуговицы. Завязать завязки.



Suplemento 3. Cara B. Trazo color Marino. Tallas 38-42-46 Número de piezas: 8

- 6 Material necesario: 3.50 m x 1,50 m de ancho en lino estam pado de flores. 0,65 m x 1,50 m de ancho en lino blanco. 1 cremallera. 8 botones de 12 mm. Entretela adhesiva. Hilo Coselo todo de Gütermann.
- 6 Corte: En lino estampado flores cortar: 1. Cuerpo delante superior dere-

cho, una vez.


- 2. Cuerpo delante superior izquierdo, una vez.
- 4. Falda delante, dos veces.
- 5. Vista delante superior derecho. una vez.
- 6. Cuerpo detrás superior, dos veces.
- 8. Falda detrás, uno doble. Una vista delante izquierdo se gún trazado patrón 2.


Una vista doble detrás según tra zado patrón 6.

Dos rectángulos de 25 cm x 1,40 m de largo T/38, 1,44 m T/42, 1,48 m T/46 más costuras, para volante delante y detrás base

Dos rectángulos de 30 cm x 80 cm de largo T/38, 83 cm T/42, 86 cm T/46 más costuras, para

> 65 CM INO BLANCO 75 CM





6 8 az int azada

LINO ESTAMPADO EN FLORES 2,70 M volante manga volante falda

volante falda

75 CM

volante delante y detrás base manga.

Dos rectángulos de 12 cm x 60 cm de largo más costuras, para lazada, cortando un extremo en diagonal.

Dos tiras de 30 cm x 2 cm más costuras, para lazada interior. Ocho rectángulos de 5 cm x 2 cm más costuras, para presillas. En lino blanco cortar:

- 3. Cuerpo delante interior, uno doble.
- 7. Cuerpo detrás interior, dos veces.

Una vista doble delante según trazado patrón 3.

6 Confección: Aplicar entretela adhesiva en el revés de las vistas delante y detrás, planchar.

Hilvanar pliegues hombros delante y pliegues cuerpo delante superior derecho según empla zamientos patrones.

Hacer pequeño dobladillo alre dedor contorno lazadas excepto en el extremo de montaje.

Doblar lazadas por la mitad a lo largo y colocar una en el lado cuerpo delante superior izquierdo según aplomos patrón y otra sobre los pliegues del escote delante superior derecho, sujetar con hilván.

Coser hombros y lados delante con detrás superior hasta señal aberturas. Coser y volver lazadas interiores cada una por separado, hilvanar una lazada en el bor de delante izquierdo y otra en el lado delante derecho a la altura de la cintura por revés prenda.

Unir vistas delante con vistas detrás por costuras hombros, aplicar sobre cuerpo superior derecho con derecho, coser alrededor escote y borde delante, girar vistas hacia dentro y pasar pespunte a 5 mm del borde.

Coser pinzas cuerpo interior; encarar derecho cuerpo delante interior con revés cuerpo detrás interior, coser hombros, lado derecho y lado izquierdo hasta señal cremallera. Aplicar vista sobre cuerpo delante interior derecho con derecho, coser alrededor escote, dar piquetes en las curvas más pronunciadas, girar vistas hacia dentro y pasar pespunte a 5 mm del borde; aplicar dentro del cuerpo superior, el cuerpo delante interior derecho con revés y la espalda delante interior revés con revés, coser a la vis ta detrás, unir los hombros con

unas puntadas ocultas e hilvanar base mangas superiores con in teriores haciendo coincidir las costuras. Cerrar volantes base mangas en anilla cada uno por separado, pulir base con pequeño dobladillo, pasar doble frun ce en el borde superior y fruncir dejando a la medida del contorno base mangas, aplicar a éstas derecho con derecho, coser y volver. Entornar borde vista delante superior y pasar pespunte por todo el contorno incluido vista detrás. Coser y volver pre sillas en forma de rulo e hilvanar en el centro delante falda lado derecho según emplazamientos patrón. Coser lado derecho falda, lado izquierdo desde base hasta señal cremallera v centro delante desde borde superior hasta señal abertura, quedando las presillas intercaladas. Unir en tre sí los dos rectángulos volante base falda por un extremo, pulir base con pequeño dobladillo, pasar doble frunce en el borde superior y fruncir dejando a la medida del contorno base falda, aplicar a ésta derecho con derecho quedando la costura del volante en el centro detrás, coser y volver. Pasar doble frunce en el borde superior falda y fruncir dejando a la medida del contorno base cuerpo interior, aplicar a éste derecho con derecho haciendo coincidir las costuras, coser y volver. Aplicar cremallera en lado izquierdo. Pulir abertura delante falda con pequeño dobladillo y coser botones para abrochar con las presillas. Anu dar las lazadas cuerpo superior

formando cruce.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67.5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ


Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Cobem:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением. К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.



РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

 Модели предназначены для женщин среднего роста 1.65 м.

ΛΕΚΑΛΑ

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

эскиз

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией

• Знак «ножницы» (С., расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезы лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки.
 Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, пройм и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью vista и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ** *...*.



ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.

РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) −1−1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) − 3−4 см, для краевых обтачных −0,7−1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Cobem:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.























_